Entrada Terrestre de Mercancías

Guía de usuario del mensaje EDI COPARN

(Container pre-notification)

Entréguese del contenedor vacío

Versión 3.1 D.99A

Mensaje: COPARN E01

Versión: 3.

Fecha: Diciembre de 2014 Fuente: Port de Barcelona

Port de Barcelona

La información de este documento está sujeta a cambios sin notificación previa.

La última versión de esta guía será la publicada en la web del Port de Barcelona:

www.forumtelematic.org

0	Control de cambios	1
	Control de cambios	1
1	Introducción	3
	Introducción	3
	Función del mensaje (según UN/EDIFACT)	3
	Funciones de esta implementación del mensaje (según el Port de Barcelona)	4
2	Indicadores de estado y de uso	5
3	Branching diagram	7
4	Estructura del mensaje	8
	Segment Header : UNH - BGM - DTM - FTX	9
	UNH Cabecera del mensaje	9
	BGM Inicio del mensaje	10
	DTM Fecha/Hora/Periodo	11
	FTX Texto libre	11
	Grupo 1 : RFF – DTM	13
	RFF Referencia	13
	DTM Fecha/Hora/Periodo	14
	Grupo 2 : TDT	15
	TDT Detalles del transporte	15
	Grupo 3 : NAD	17
	NAD Nombre y dirección	17
	Grupo 9: EQD - RFF - MEA - TMP - SEL - FTX	19
	EQD Detalles del equipo	
	RFF Referencia	20
	MEA Medidas	20
	TMP Temperatura	21
	SEL Precinto	
	FTX Texto libre	23
	Segment Trailer: UNT	25
	UNT Final de mensaje	
5	Flementos de información del mensaje	26

6	Relación de segmentos para cada función del mensaje	27
	1- Entréguese del contenedor vacío	27
7	Ejemplos	28
	1- Entréguese del contenedor vacío	28
8	Anexos	29
9	Mantenimiento de la guía	32



0 Control de cambios

Control de cambios

Cambios de la versión 3.1 con respecto a la versión 3.0 Octubre de 2014:

- Se modifica el anexo del punto 8.1 (Lista de códigos del elemento de datos 4451 del segmento FTX):
 - añadiendo el código local "COB": Reefer order to connect on board and do not connect while the container is at the container yard y
 - corrigiendo un error de la versión anterior de la tabla que incluía dos repeticiones del código "R". Ahora, para la primera repetición, se empleará el código "RES": Restow on same means of transport, y para la segunda repetición se empleará el código "REP": Put aside for repair.

Cambios de la versión 3.0 con respecto a la versión 2.7 Abril de 2013:

- Se añade el segmento MEA (grupo 9) con dos repeticiones opcionales para indicar parámetros asociados a la configuración de los contenedores refrigerados
 - Se añade el calificador "VOL" al elemento de datos 6311 para indicar junto con el calificador "AAS" en el elemento de datos 6313 los volúmenes de flujo de aire requeridos.
 - Se añade el calificador "AAE" al elemento de datos 6311 para indicar junto con los calificadores "AAO" en el elemento de datos 6313 los porcentajes de humedad requeridos.
 - Se añaden los calificadores "CBM y "HMD" al elemento de datos 6411 para indicar las unidades de metros cúbicos por hora y porcentaje de humedad en aire respectivamente
- Se amplía a 9 el número máximo de repeticiones del segmento FTX (grupo 9) para especificar distintos parámetros y características de los contenedores refrigerados:
 - Se añade el calificador "BLR" del elemento de datos 4451 a fin de indicar comentarios sobre los documentos de transporte.
 - Se elimina el código "AAI" (instrucciones generales) de entre los posibles para el elemento de datos 4451. Esta función queda cubierta con los códigos "BLR" y "LOI".
 - Se añade el calificador "LOI" para incluir instrucciones de carga codificadas según la tabla de códigos recopilada por ITIGG (versión 1.2 de su mensaje COPRAR).
 - Se añade el calificador "AEB" del elemento de datos 4451 a fin de indicar instrucciones relativas a los contenedores refrigerados.
 - Se añade el calificador "HUM" al elemento de datos 4441 a fin de indicar que se debe controlar el porcentaje de humedad del



- contenedor. El valor de humedad deseado deberá indicarse en el segmento MEA del mismo grupo.
- Se añade el calificador "VTC" al elemento de datos 4441 a fin de indicar que las rejillas de ventilación del contenedor refrigerado deben mantenerse cerradas.
- Se añade el calificador "VTO" al elemento de datos 4441 a fin de indicar que las rejillas de ventilación del contenedor refrigerado deben mantenerse abiertas. Para este caso, se modifica el elemento de datos 4440 a fin de indicar el porcentaje de apertura de las rejillas. En caso de que las rejillas se encuentren abiertas, el emisor podrá decidir si quiere indicar un porcentaje de apertura de éstas o bien emplear el segmento MEA para indicar un volumen de flujo de aire determinado.
- Se añade el calificador "NTP" al elemento de datos 4441 a fin de indicar el número de sondas de temperatura que se solicitan. Para este caso, se modifica el elemento de datos 4440 a fin de indicar el número de sondas.

Cambios de la versión 2.7 con respecto a la versión 2.6 de Marzo 2008:

• Se incorpora el segmento TMP del grupo 9, con carácter opcional, a fin de permitir al peticionario que el contenedor ya se encuentre a una determinada temperatura en el momento de la recogida.

Cambios de la versión 2.6 con respecto a la versión 2.4 de febrero de 2006:

 Se incorpora, con carácter opcional, en el segmento RFF del grupo 1, una nueva referencia, la del contrato de leasing que afecta a todo el mensaje (calificador "APC" en el elemento de datos 1153).

Cambios de la versión 2.4 con respecto a la versión 2.3 de 17/07/2001:

- Cambio de formato de la guía
- Además de la función del mensaje en la implementación del Port de Barcelona, se añade función del mensaje según UN/EDIFACT
- Se revisan los códigos de los indicadores de estado y de uso
- Se incluye diagrama de bifurcación del mensaje
 - Se incluye una referencia a los elementos de información, del conjunto de datos del Puerto de Barcelona, que aparecen en el mensaje.



1 Introducción

Introducción

Esta guía cubre el detalle de la implementación desarrollada por el Port de Barcelona del mensaje de anuncio de contenedores (COPARN) para su uso en el intercambio electrónico de datos entre distintos actores de la Comunidad Logístico-Portuaria.

Función del mensaje (según UN/EDIFACT)

Se trata de un mensaje con una instrucción de liberar, aceptar o solicitar contenedores o para anunciar su inminente llegada.

La orden puede referirse a contenedores llenos (FCL o LCL), a la preparación de contenedores vacíos antes de la carga o después de su llenado, así como a la preparación para el alquiler de los contenedores vacíos (*on-hire* y *off-hire* de los contenedores).

Este mensaje forma parte de un conjunto de mensajes relativos a la logística de los contenedores. Estos mensajes contribuyen a la facilitación del intercambio intermodal de contenedores, incidiendo en el intercambio de la información asociada a esas operaciones.

El escenario de negocio para los mensajes de contenedores se recoge en el documento "Guide to the scenario of EDIFACT container messages" mantenido por SMDG en estrecha colaboración con UN/CEFACT.

Principios:

Área de negocio:

Actividades previas al transporte y transporte de equipos o contenedores

Emisores del mensaje:

Cargador, Transitario, Consignatario, Container freight station (CFS), Receptor

Receptores del mensaje:

Transitario, Consignatario, Terminal de contenedores, Terminal interior, Dépot de contenedores, *Container freight station* (CFS), Compañía de alquiler de contenedores



Funciones de esta implementación del mensaje (según el Port de Barcelona)

A pesar de que el mensaje se ha desarrollado en un escenario de transporte de contenedores, la implementación del Port de Barcelona pretende ser válida para cualquier tipo de presentación de la mercancía y para cualquier modo de transporte terrestre.

A continuación se describen las distintas funciones que pueden implementarse a partir del contenido de esta guía:

A. Entréguese del contenedor vacío (sólo para mercancías contenerizadas) Se trata de un mensaje que envía la parte que actúa en representación del propietario del contenedor (generalmente el consignatario) a la parte que actúa como dépot de contenedores (dépot, terminal de contenedores,...), para autorizar la recogida de un contenedor vacío.

Mensaje: COPARN E01 Página 4/36 Diciembre de 2014



2 Indicadores de estado y de uso

Los indicadores de estado ("M" y "C") forman parte del estándar UN/EDIFACT e indican los requerimientos mínimos para cumplir con la estructura del mensaje. Ello no es útil para la implementación real de esos mensajes. Los indicadores de estado del estándar son:

Valor Descripción

M Obligatorio (del inglés, mandatory)

La entidad marcada así debe aparecer en todos los mensajes y ello debe hacerse extensivo a todas las guías de implementación de mensajes basadas en ese mensaje estándar.

C Condicional (del inglés, conditional)

La entidad marcada así, sólo se usará de común acuerdo entre las partes involucradas en el intercambio.

Los indicadores de uso son indicadores propios de cada implementación y describen el **uso particular** de los indicadores de estado condicionales del mensaje estándar de UN/EDIFACT.

Describen el **uso acordado entre las partes** de las distintas entidades que forman los mensajes: grupos de segmentos, segmentos, elementos de datos compuestos y simples.

Los indicadores de uso son:

Valor Descripción

M Obligatorio (del inglés, mandatory)

Indica que el ítem es obligatorio en el mensaje UN/EDIFACT.

R Necesario (del inglés, required)

Indica que el ítem debe aparecer en esta implementación.

D Dependiente (del inglés, dependent)

Indica que el uso de este ítem depende de una condición o conjunto de condiciones bien determinada. Esas condiciones deberán aparecer claramente especificadas en la guía de la implementación.

O Opcional (del inglés, optional)

Indica que este ítem aparecerá según la necesidad expresada por ambos interlocutores.

X Sin usar (del inglés, "not used")

Indica que este ítem no se usará en esta implementación.

Cuando un segmento de un grupo de segmentos esté marcado con los indicadores de uso "M" o "R", pero el grupo de segmentos del que depende esté marcado como "O" o "D", el segmento únicamente se transmitirá cuando el grupo de segmentos del que forma parte se use.

Este mismo criterio deberá aplicarse a los elementos de datos compuestos y simples de un segmento o a los elementos de datos simples de un elemento de datos compuesto.


Mensaje: COPARN E01 Versión: 3.1 / D99A Port de Barcelona



Mensaje: COPARN E01 Página 6/36 Diciembre de 2014



3 Branching diagram





4 Estructura del mensaje

En este apartado se incorpora una descripción detallada de los segmentos utilizados en el mensaje COPARN. Para cada segmento de datos se incluyen sus características, las funciones de sus elementos de datos simples y compuestos, la información sobre los códigos (si existen) y un ejemplo para cada uno de los segmentos.

Mensaje: COPARN E01 Página 8/36 Diciembre de 2014 Versión: 3.1 / D99A

Port de Barcelona



Segment Header : UNH - BGM - DTM - FTX

UNH Cabecera del mensaje

Función Encabezar, identificar y especificar el mensaje.

Uso segmento EDIFACT M 1 Uso del segmento Port de M 1

Barcelona

0062 NÚMERO DE REFERENCIA DEL MENSAJE	M	an 14
S009 IDENTIFICADOR DEL MENSAJE	M	
0065 Identificador del tipo de mensaje	M	an 6
0052 Número de versión del tipo de mensaje	M	an 3
0054 Número de publicación del tipo de	M	an 3
mensaje		
0051 Agencia controladora	M	an 2
0057 Código asignado de asociación	С	an 6
0068 REFERENCIA DE ACCESO COMÚN	С	an 35
S010 ESTADO DE LA TRANSFERENCIA	С	
0070 Secuencia de la transferencia	M	n 2
0073 Primera y última transferencia	С	a 1

Uso del segmento

UN	UNH M 1			
M	0062	NÚMERO DE REFERENCIA DEL MENSAJE		
		Referencia asignada por el transmisor. El formato es libre.		
		Una posible codificación para la referencia es la siguiente: "UUUUAAAANNNNNN"		
		donde UUUU es el código de usuario, AAAA es el año en curso y NNNNNN es un		
		número secuencial de mensaje definido per el emisor.		
M	S009	IDENTIFICADOR DEL MENSAJE		
M	0065	Identificador del tipo de mensaje		
		"COPARN" Container pre-notification message		
M	0052	Número de versión del tipo de mensaje		
		"D"		
M	0054	Número de publicación del tipo de mensaje		
		"99A" directorio UN/EDIFACT		
M	0051	Agencia controladora		
		"UN" United Nations Economic Commission for Europe -UN/ECE/TRADE/WP.4		
		United Standard Messages (UNSM)		
R	0057	Código asignado de asociación		
		"FTLM10" Código asignado por la organitzación responsable del desarrollo y		
		mantenimento de la guía de usuario y que además sirve de identificación de la		
		misma.		

Mensaje: COPARN E01 Versión: 3.1 / D99A Port de Barcelona Página 9/36 Diciembre de 2014



Ejemplo: UNH+ FTLM2005012345+COPARN:D:99A:UN:FTLM10'

BGM Inicio del mensaje

Función Indicar el tipo y función del mensaje, y

transmitir el número de identificación.

Uso segmento EDIFACT M 1 Uso del segmento Port de M 1

Barcelona

C002 NOMBRE DEL DOCUMENT/MENSAJE	М	
1001 Nombre del Documento/Mensaje, codificado	С	an 3
1131 Calificador de la lista de códigos	С	an 3
3055 Agencia responsable de la lista de códigos, codificado	С	an 3
1000 Nombre del Documento/Mensaje	С	an 35
<u>.</u>		
C106 IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTO/MENSAJE	С	
1004 Número de Documento/Mensaje	С	an 35
1225 FUNCIÓN DEL MENSAJE, CODIFICADO	С	an 3
	Ŭ	G
4343 TIPO DE RESPUESTA, CODIFICADO	С	an 3

Uso del segmento

BG	BGM M 1			
М	C002	NOMBRE DEL DOCUMENTO/MENSAJE		
R	1001	Nombre del Documento/Mensaje, codificado		
		"136" Transport equipment on-hire order		
R	C106	IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTO/MENSAJE		
R	1004	Número de Documento/Mensaje		
		Elemento #1: Referencia del mensaje		
		Indica el número de documento de transporte asignado por el emisor del		
		mensaje. El número deberá tener el siguiente formato:		
		"CCCCCCCAAAANNNNN", donde CCCCCCCC es el número de		
		identificación fiscal (CIF o NIF) del emisor del mensaje, AAAA es el año en curso		
		y NNNNNN es un número secuencial definido por el emisor.		
R	1225			
		Elemento #2: Función del mensaje		
		Se utilizan los siguientes códigos según corresponda:		
		"9" Original o primer envío.		
		"1" Cancelación de un mensaje original		
		"5" Substitución del documento enviado anteriormente con el mismo número de		
		referencia para el actual.		
Fie	Ejemplo: BGM+136+Q0123456C2005123456+9'			

Mensaje: COPARN E01 Página 10/36 Diciembre de 2014



Comentarios al segmento BGM:

Sobre las cancelaciones y sustituciones de documentos, el receptor del mensaje sólo aceptará un mensaje con el código "1" o "5"en el elemento de datos 1225 si previamente ha sido enviado un mensaje con el mismo número de documento (elemento de datos 1004).

Si se trata de la primera notificación el receptor del mensaje solo aceptará un mensaje con el código "9" en el elemento de datos 1225 si previamente no ha recibido un mensaje con el mismo número de documento.

DTM Fecha/Hora/Periodo

Función Especificar la fecha y hora en que se genera el

mensaje

Uso segmento EDIFACT C 9
Uso del segmento Port R 1

de Barcelona

C507	FECHA/HORA/PERIODO	М	
2005	Calificador de Fecha/Hora/Periodo	М	an 3
2380	Fecha/Hora/Periodo	С	an 35
2379	Calificador de formato de	С	an 3
	Fecha/Hora/Periodo		

Uso del segmento

DT	DTM R 1			
M	C507	FECHA/HORA/PERIODO		
M	M 2005 Calificador de Fecha/Hora/Periodo			
		"137" Fecha y hora en que el documento/mensaje se emite		
R	2380	Fecha/Hora/Periodo		
	Elemento #3: Fecha de confección del documento			
		"CCYYMMDDHHMM" CCYY año, MM mes, DD día, HH hora, MM minuto		
R	R 2379 Calificador de formato de Fecha/Hora/Periodo			
		"203" CCYYMMDDHHMM		
Ejemplo:		DTM+137:200508301630:203'		

FTX Texto libre

Función Proporciona información en forma de texto en

formato libre o codificado

Uso segmento EDIFACT C 9 Uso del segmento Port O 4

de Barcelona

4451 CALIFICADOR DEL OBJETO DEL M an .. 3

Mensaje: COPARN E01 Página 11/36 Diciembre de 2014



	TEXTO		
4453	FUNCIÓN DEL TEXTO, CODIFICADO	С	an 3
C107	REFERENCIA DEL TEXTO		
4441	Texto libre, codificado	С	an 3
1131	Calificador de lista de códigos	М	an 3
3055	Agencia resoponsable de lista de códigos,	С	an 3
	codificado		
C108	TEXTO LITERAL		
4440	Texto libre	С	an 70
4440	Texto libre	С	an 70
4440	Texto libre	С	an 70
4440	Texto libre	С	an 70
4440	Texto libre	С	an 70
3453	IDIOMA, CODIFICADO	С	an 3

Uso del segmento

FT	FTX O 4				
М	4451	Calificador del objeto de texto "ACB" : Información adicional "CHG" : Información sobre cambios			
		"ZSE" Dirección de correo electrónico del emisor del mensaje			
		"ZRE" Dirección de correo electrónico del receptor del mensaje			
R	C108	TEXTO LITERAL			
М	4440	Texto libre			
		Elemento #5 : Información adicional			
		Elemento # 8: Información de los cambios			
	Elemento #160: Medio de contacto por e-mail (emisor del mensaje)				
Elemento #152: Medio de contacto por e-mail (receptor del mensaje)					
		Observaciones e informaciones de tipo general en formato de texto libre. Posibilidad de emplear hasta 350 caracteres (5x70). Para los calificadores "ZRE"			
		y "ZSE", el texto debe corresponder a una dirección de correo electrónico con el			
		formato: nombre@host, sin añadir otro tipo de caracteres.			
Ejemplo: FTX+ACB+++TEXTO LIBRE'		FTX+ACB+++TEXTO LIBRE'			



Grupo 1: RFF – DTM

Función Grupo de segmentos que especifican una

referencia y una fecha para todo el mensaje.

Uso grupo EDIFACT C

Uso grupo Port de R 2 / O 4 (Necesario dos veces y cuatro veces

Barcelona opcional)

RFF Referencia

Función Especificar una referencia

Uso segmento EDIFACT M 1 Uso del segmento Port M 1

de Barcelona

C506	REFERENCIA	М	
1153	Calificador de referencia	M	an 3
1154	Número de referencia	С	an 35
1156	Número de línea	С	an 6
4000	Número de versión de la referencia	С	an 35
1060	Número de revisión	С	an 6

Uso del segmento

RF	RFF M 1		
М	C506	REFERENCIA	
M	1153	Calificador de referencia "AAJ" Delivery order number (nº de entréguese) El número deberán tener el siguiente formato: "CCCCCCCCAAAANNNNNN", donde CCCCCCCC es el número de identificación fiscal (CIF o NIF) del emisor del mensaje, AAAA es el año en curso y NNNNNN es un número secuencial definido por el emisor. "BN" Número de booking "ACW" Referencia a un mensaje previo (OPCIONAL) "SI" Shipper's identifying number for shipment (Referencia del exportador) (OPCIONAL) "APC" Equipment owner refference number (referencia del contrato de leasing) (OPCIONAL) "FF" Freight forwarder's reference number (Referencia del transitario) (OPCIONAL)	
R	1154	Número de referencia Elemento #9: Número de orden de entrega (entréguese) Elemento #19: Número de Booking Elemento #17: Referencia a un mensaje previo (OPCIONAL) Elemento #18: Referencia del Exportador (OPCIONAL)	

Mensaje: COPARN E01 Versión: 3.1 / D99A Port de Barcelona



Elemento #193: Referencia del contrato de leasing (OPCIONAL)
Elemento #194: Referencia del transitario (OPCIONAL)

Ejemplo: RFF+BN:ABCDEF1234567' RFF+SI:EXPORTADOR-012'

DTM Fecha/Hora/Periodo

Función Especificar la fecha y hora límite de entrega del

equipo vacío

Uso segmento EDIFACT C 9

Uso del segmento Port D 2 (obligatorio dos repeticiones)

de Barcelona

C507	FECHA/HORA/PERIODO	М	
2005	Calificador de Fecha/Hora/Periodo	M	an 3
2380	Fecha/Hora/Periodo	С	an 35
2379	Calificador de formato de	С	an 3
	Fecha/Hora/Periodo		

Uso del segmento

DTI	DTM D 2				
М	C507	FECHA/HORA/PERIODO			
М	2005	Calificador de Fecha/Hora/Periodo			
		"36" Expiry date (fecha de expiración del entréguese)			
		"201" Pick-up date/time of equipment (fecha de recogida del contenedor)			
R	2380	Fecha/Hora/Periodo			
	Elemento #21: Fecha de expiración del entréguese				
		Elemento #65: Fecha prevista de recogida del contenedor			
		"CCYYMMDDHHMM" CCYY año, MM mes, DD día, HH hora, MM minuto			
R	2379	Calificador de formato de Fecha/Hora/Periodo			
		"203" CCYYMMDDHHMM			
Eje	mplo:	DTM+36:200512101500:203'			

Mensaje: COPARN E01 Versión: 3.1 / D99A Port de Barcelona Página 14/36

Diciembre de 2014



Grupo 2 : TDT

Función Grupo de segmentos que sirven para indicar los

detalles de movimiento de contenedores por parte del transporte marítimo y terrestre, tales como el modo y medio de transporte y la fecha

de llegada.

C 9

Uso grupo EDIFACT

Uso grupo Port de

Barcelona

R 1 Se informará sobre el transporte marítimo

TDT Detalles del transporte

Función Especificar los detalles del transporte.

Uso segmento EDIFACT M 1 Uso del segmento Port M 1

de Barcelona

8051	CALIFICADOR DE ETAPA DE TRANSPORTE	М	an 3
8028	NÚMERO DE REFERENCIA DEL MEDIO DE TRANSPORTE	С	an 17
8067	MODO DE TRANPORTE Modo de Transporte, codificado Mode de Transporte	C C C	an 3 an 17
C228	MEDIO DE TRANSPORTE	С	
8179 8178	Identificación del medio de transporte Tipo de medio de transporte	C C	an 8 an 17
3127 1131	TRANSPORTISTA Identificación del transportista Calificador de la lista de códigos Agencia responsable de la lista de códigos, codificado Nombre del transportista DIRECCIÓN DEL TRÁNSITO, CODIFICADO	C C C C C	an 17 an 3 an 3 an 35
			an 0
C401	INFORMACIÓN DE EXCESO DE TRANSPORTE	С	
8457	Razón del exceso de transporte	M	an 3
8459	Responsable del exceso del transporte, codificado	M	an 3

Mensaje: COPARN E01 Página 15/36 Diciembre de 2014



7130	Número de autorización del cliente	С	an 17
C222	IDENTIFICACIÓN DEL TRANSPORTE	С	
8213	Identificación del medio de transporte, codificado	С	an 9
1131	Calificador de la lista de códigos	С	an 3
3055	Agencia responsable de la lista de códigos, codificado	С	an 3
8212	Identificador del medio de transporte	С	an 35
8453	Nacionalidad del medio de transporte	С	an 3
8281	PROPIEDAD DEL TRANSPORTE, CODIFICADO	С	an 3

Uso del segmento

TD.	TDT M 1				
М	8051	CALIFICADOR DE ETAPA DE TRANSPORTE			
		Elemento #42 : Calificador de la etapa del transporte			
		"20" Main-carriage transport			
0	C220	MODO DE TRANPORTE			
0	8067	Modo de Transporte, codificado			
		Elemento #44 : Modo de transporte			
		"1" Transporte marítimo			
0	C040	TRANSPORTISTA			
D	3127	Identificación del transportista			
		Elemento #45 Código de la línea			
		Obligatorio para la función de entréguese del contenedor vacío.			
		CIF o NIF de la empresa de transporte			
R	3128	Nombre del transportista			
		Elemento #46 Literal del nombre de la línea			
Eje	Ejemplo: TDT+20++1++APB001:::LINER'				

Mensaje: COPARN E01 Versión: 3.1 / D99A Port de Barcelona Página 16/36

Diciembre de 2014



Grupo 3: NAD

Función Grupo de segmentos que identifican el nombre

y dirección del contacto.

Uso grupo EDIFACT Uso grupo Port de M 9 M 3/C 1

Barcelona

NAD Nombre y dirección

Función Especificar el nombre y dirección del emisor

Uso segmento EDIFACT M 1 Uso del segmento Port de M 1

Barcelona

3035	CALIFICADOR DE LA PARTE O ENTIDAD	М	an 3
	IDENTIFICACIÓN DE LA PARTE O ENTIDAD	С	
3039	•	M	an 35
1131	Calificador de la lista de códigos	С	an 3
3055	Agencia responsable de la lista de códigos, codificado	С	an 3
C058	NOMBRE Y DIRECCIÓN	С	
3124	Nombre y dirección de la línea	M	an 35
3124	Nombre y dirección de la línea	С	an 35
3124	Nombre y dirección de la línea	С	an 35
3124	Nombre y dirección de la línea	C	an 35
3124	Nombre y dirección de la línea	С	an 35
C080	NOMBRE DE LA PARTE O ENTIDAD	С	
3036	Nombre de la parte o entidad	M	an 35
3036	Nombre de la parte o entidad	С	an 35
3036	Nombre de la parte o entidad	С	an 35
3036	Nombre de la parte o entidad	С	an 35
3036	Nombre de la parte o entidad	С	an 35
3036	Nombre de la parte o entidad	С	an 35
C059	CALLE	С	
	Calle y número/Apartado de correos	M	an 35
3042	·	С	an 35
3042	·	С	an 35
3042	,	С	an 35
3042	Calle y número/Apartado de correos	С	an 35

Mensaje: COPARN E01 Página 17/36 Diciembre de 2014



3001	Calle y número / Formato del apartado de correos, codificado	С	an 3
3164	NOMBRE DE LA CIUDAD	С	an 35
3229	IDENTIFICACIÓN DE LA SUB-ENTIDAD PAÍS	С	an 9
3251	IDENTIFICACIÓN DEL CÓDIGO POSTAL	С	an 9
3207	PAÍS, CODIFICADO	С	an 3

Uso del segmento

M 3035 CALIFICADOR DE LA PARTE O ENTIDAD "CN" Consignatario "GT" Rail carrier o "GA" Road carrier (operador de ferrocarril o transportisti terrestre -uno de los dos-) "CR" Empty equipment return party "CK" Empty equipment despatch party R C082 IDENTIFICACIÓN DE LA PARTE O ENTIDAD M 3039 Identificación del interesado "NIF" Se indicará el NIF o CIF R C058 NOMBRE Y DIRECCIÓN Elemento #80: Nombre y dirección del consignatario (Obligatorio) Elemento #79: Nombre y dirección de la empresa de transporte por carretera (Deberá usarse el operador de ferrocarril o la empresa de transporte por carretera) Elemento #74: Nombre y dirección del lugar de recogida del equipo vacío (Obligatorio) Elemento #76: Nombre y dirección del nuevo responsable del equipo vacío (Opcional) M 3124 Nombre y dirección O 4 3124 Nombre y dirección O C059 CALLE M 3042 Calle y número/Apartado de correos	NAD M 1							
"CN" Consignatario "GT" Rail carrier o "GA" Road carrier (operador de ferrocarril o transportisti terrestre - uno de los dos-) "CR" Empty equipment return party "CK" Empty equipment despatch party R C082 IDENTIFICACIÓN DE LA PARTE O ENTIDAD M 3039 Identificación del interesado "NIF" Se indicará el NIF o CIF R C058 NOMBRE Y DIRECCIÓN Elemento #80: Nombre y dirección del consignatario (Obligatorio) Elemento #79: Nombre y dirección del a empresa de transporte por carretera (Deberá usarse el operador de ferrocarril o la empresa de transporte por carretera) Elemento #74: Nombre y dirección del lugar de recogida del equipo vacío (Obligatorio) Elemento #76: Nombre y dirección del nuevo responsable del equipo vacío (Opcional) M 3124 Nombre y dirección O 4 3124 Nombre y dirección O C059 CALLE M 3042 Calle y número/Apartado de correos								
"GT" Rail carrier o "GA" Road carrier (operador de ferrocarril o transportisti terrestre -uno de los dos-) "CR" Empty equipment return party "CK" Empty equipment despatch party R C082 IDENTIFICACIÓN DE LA PARTE O ENTIDAD M 3039 Identificación del interesado "NIF" Se indicará el NIF o CIF R C058 NOMBRE Y DIRECCIÓN Elemento #80: Nombre y dirección del consignatario (Obligatorio) Elemento #79: Nombre y dirección del a empresa de transporte po carretera (Deberá usarse el operador de ferrocarril o la empresa de transport por carretera) Elemento #74: Nombre y dirección del lugar de recogida del equipo vacío (Obligatorio) Elemento #76: Nombre y dirección del nuevo responsable del equipo vacío (Opcional) M 3124 Nombre y dirección O 4 3124 Nombre y dirección O C059 CALLE M 3042 Calle y número/Apartado de correos	101	0000						
terrestre -uno de los dos-) "CR" Empty equipment return party "CK" Empty equipment despatch party R C082 IDENTIFICACIÓN DE LA PARTE O ENTIDAD M 3039 Identificación del interesado "NIF" Se indicará el NIF o CIF R C058 NOMBRE Y DIRECCIÓN Elemento #80: Nombre y dirección del consignatario (Obligatorio) Elemento #79: Nombre y dirección de la empresa de transporte po carretera (Deberá usarse el operador de ferrocarril elemento #74: Nombre y dirección del lugar de recogida del equipo vacío (Obligatorio) Elemento #76: Nombre y dirección del nuevo responsable del equipo vacío (Opcional) M 3124 Nombre y dirección O 4 3124 Nombre y dirección O C059 CALLE M 3042 Calle y número/Apartado de correos			"GT" Rail carrier o "GA" Road carrier (operador de ferrocarril o transportista					
R C082 IDENTIFICACIÓN DE LA PARTE O ENTIDAD M 3039 Identificación del interesado "NIF" Se indicará el NIF o CIF R C058 NOMBRE Y DIRECCIÓN Elemento #80: Nombre y dirección del consignatario (Obligatorio) Elemento #79: Nombre y dirección de la empresa de transporte po carretera (Deberá usarse el operador de ferrocarril Elemento #74: Nombre y dirección del lugar de recogida del equipo vacía (Obligatorio) Elemento #76: Nombre y dirección del nuevo responsable del equipo vacía (Opcional) M 3124 Nombre y dirección O 4 3124 Nombre y dirección O C059 CALLE M 3042 Calle y número/Apartado de correos			terrestre -uno de los dos-)					
R C082 IDENTIFICACIÓN DE LA PARTE O ENTIDAD M 3039 Identificación del interesado "NIF" Se indicará el NIF o CIF R C058 NOMBRE Y DIRECCIÓN Elemento #80: Nombre y dirección del consignatario (Obligatorio) Elemento #78: Nombre y dirección de la empresa de transporte po carretera (Deberá usarse el operador de ferrocarril o la empresa de transport por carretera) Elemento #74: Nombre y dirección del lugar de recogida del equipo vacía (Obligatorio) Elemento #76: Nombre y dirección del nuevo responsable del equipo vacía (Opcional) M 3124 Nombre y dirección O 4 3124 Nombre y dirección O C059 CALLE M 3042 Calle y número/Apartado de correos								
M 3039 Identificación del interesado "NIF" Se indicará el NIF o CIF R C058 NOMBRE Y DIRECCIÓN Elemento #80: Nombre y dirección del consignatario (Obligatorio) Elemento #79: Nombre y dirección del a empresa de transporte po carretera (Deberá usarse el operador de ferrocarril o la empresa de transporte por carretera) Elemento #74: Nombre y dirección del lugar de recogida del equipo vacía (Obligatorio) Elemento #76: Nombre y dirección del nuevo responsable del equipo vacía (Opcional) M 3124 Nombre y dirección O 4 3124 Nombre y dirección O C059 CALLE M 3042 Calle y número/Apartado de correos		0000						
"NIF" Se indicará el NIF o CIF R C058 NOMBRE Y DIRECCIÓN Elemento #80: Nombre y dirección del consignatario (Obligatorio) Elemento #79: Nombre y dirección del operador de ferrocarril Elemento #78: Nombre y dirección de la empresa de transporte po carretera (Deberá usarse el operador de ferrocarril o la empresa de transporte por carretera) Elemento #74: Nombre y dirección del lugar de recogida del equipo vacío (Obligatorio) Elemento #76: Nombre y dirección del nuevo responsable del equipo vacío (Opcional) M 3124 Nombre y dirección O 4 3124 Nombre y dirección O C059 CALLE M 3042 Calle y número/Apartado de correos								
R C058 NOMBRE Y DIRECCIÓN Elemento #80: Nombre y dirección del consignatario (Obligatorio) Elemento #79: Nombre y dirección del operador de ferrocarril Elemento #78: Nombre y dirección de la empresa de transporte por carretera (Deberá usarse el operador de ferrocarril o la empresa de transporte por carretera) Elemento #74: Nombre y dirección del lugar de recogida del equipo vacío (Obligatorio) Elemento #76: Nombre y dirección del nuevo responsable del equipo vacío (Opcional) M 3124 Nombre y dirección O 4 3124 Nombre y dirección O C059 CALLE M 3042 Calle y número/Apartado de correos	M	3039						
Elemento #80: Nombre y dirección del consignatario (Obligatorio) Elemento #79: Nombre y dirección del operador de ferrocarril Elemento #78: Nombre y dirección de la empresa de transporte po carretera (Deberá usarse el operador de ferrocarril o la empresa de transporte por carretera) Elemento #74: Nombre y dirección del lugar de recogida del equipo vacío (Obligatorio) Elemento #76: Nombre y dirección del nuevo responsable del equipo vacío (Opcional) M 3124 Nombre y dirección O 4 3124 Nombre y dirección O C059 CALLE M 3042 Calle y número/Apartado de correos		00-0						
Elemento #79: Nombre y dirección del operador de ferrocarril Elemento #78: Nombre y dirección de la empresa de transporte po carretera (Deberá usarse el operador de ferrocarril o la empresa de transport por carretera) Elemento #74: Nombre y dirección del lugar de recogida del equipo vacío (Obligatorio) Elemento #76: Nombre y dirección del nuevo responsable del equipo vacío (Opcional) M 3124 Nombre y dirección O 4 3124 Nombre y dirección O C059 CALLE M 3042 Calle y número/Apartado de correos	R	C058						
Elemento #78: Nombre y dirección de la empresa de transporte po carretera (Deberá usarse el operador de ferrocarril o la empresa de transporte por carretera) Elemento #74: Nombre y dirección del lugar de recogida del equipo vacío (Obligatorio) Elemento #76: Nombre y dirección del nuevo responsable del equipo vacío (Opcional) M 3124 Nombre y dirección O 4 3124 Nombre y dirección O C059 CALLE M 3042 Calle y número/Apartado de correos								
carretera (Deberá usarse el operador de ferrocarril o la empresa de transport por carretera) Elemento #74: Nombre y dirección del lugar de recogida del equipo vacío (Obligatorio) Elemento #76: Nombre y dirección del nuevo responsable del equipo vacío (Opcional) M 3124 Nombre y dirección O 4 3124 Nombre y dirección O C059 CALLE M 3042 Calle y número/Apartado de correos								
por carretera) Elemento #74: Nombre y dirección del lugar de recogida del equipo vacío (Obligatorio) Elemento #76: Nombre y dirección del nuevo responsable del equipo vacío (Opcional) M 3124 Nombre y dirección O 4 3124 Nombre y dirección O C059 CALLE M 3042 Calle y número/Apartado de correos								
(Obligatorio) Elemento #76: Nombre y dirección del nuevo responsable del equipo vacío (Opcional) M 3124 Nombre y dirección O 4 3124 Nombre y dirección O C059 CALLE M 3042 Calle y número/Apartado de correos								
Elemento #76: Nombre y dirección del nuevo responsable del equipo vacío (Opcional) M 3124 Nombre y dirección O 4 3124 Nombre y dirección O C059 CALLE M 3042 Calle y número/Apartado de correos			Elemento #74: Nombre y dirección del lugar de recogida del equipo vacío					
 (Opcional) M 3124 Nombre y dirección O 4 3124 Nombre y dirección O C059 CALLE M 3042 Calle y número/Apartado de correos 								
M 3124 Nombre y dirección O 4 3124 Nombre y dirección O C059 CALLE M 3042 Calle y número/Apartado de correos		Elemento #76: Nombre y dirección del nuevo responsable del equipo vacío (Opcional)						
O C059 CALLE M 3042 Calle y número/Apartado de correos	М	3124						
M 3042 Calle y número/Apartado de correos	O 4	3124	Nombre y dirección					
The second of th	0	C059	CALLE					
	М	3042	Calle y número/Apartado de correos					
O 4 3042 Calle y número/Apartado de correos	O 4	3042	Calle y número/Apartado de correos					
O 3164 NOMBRE DE LA CIUDAD	0	3164	NOMBRE DE LA CIUDAD					
O 3207 PAÍS, CODIFICADO	0	3207	PAÍS, CODIFICADO					
Ejemplo: NAD+CN+48821138J+EMPRESA CONSIGNATARIA	Ejem	plo:	NAD+CN+48821138J+EMPRESA CONSIGNATARIA					
S.A.++CALLE+CIUDAD+++PAIS'								



Grupo 9: EQD - RFF - MEA - TMP - SEL - FTX

Función Grupo de segmentos que especifican el

equipo en que se transportan las mercancías

Uso grupo EDIFACT M 9999 Uso grupo Port de Barcelona M 9999

EQD Detalles del equipo

Función Especificar el contenedor, su tipo y medidas,

utilizado en el transporte

Uso segmento EDIFACT M 1 Uso del segmento Port M 1

de Barcelona

8053	CALIFICADOR DEL EQUIPO	M	an 3
C237 8260 1131	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO Número de identificación del equipo Calificador de la lista de códigos	C C C	an 17 an 3
3055	Agencia responsable de la lista de códigos, codificado	С	an 3
3207	País, codificado	С	an 3
C224	TIPO Y TAMAÑO DE EQUIPO	С	
8155	Identificación de tipo y tamaño de equipo	С	an 10
1131	Calificador de la lista de códigos	С	an 3
3055	Agencia responsable de la lista de códigos, codificado	С	an 3
8154	Tipo y tamaño de equipo	С	an 35
8077	PROVEEDOR DEL EQUIPO, CODIFICADO	С	an 3
8249	ESTADO DEL EQUIPO, CODIFICADO	С	an 3
8169	INDICADOR LLENO/VACÍO, CODIFICADO	С	an 3

Uso del segmento

EQ	EQD M1				
M	8053	CALIFICADOR DE EQUIPO			
		Elemento #121: Calificador del equipo			
		Código que identifica el tipo de equipo:			
		"CN" Equipo			

Mensaje: COPARN E01 Versión: 3.1 / D99A Port de Barcelona



0	C237	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO				
0	8260	Número de identificación del equipo				
		Elemento #122: Identificación del equipo				
		Número de contenedor. Para los contenedores ISO, el número de contenedor				
		estará compuesto por tres letras del código BIC, seguido de la letra "U" y un				
		número de 7 dígitos, del los cuales el séptimo es el de control.				
0	C224	TIPO Y TAMAÑO DE EQUIPO				
0	O 8155 Identificación de tipo y tamaño de equipo					
	Elemento #123: Tipo y tamaño del equipo					
		Para contenedores utilizar la norma ISO 6346.				
	(Obligatorio si el elemento de datos 8053 es "CN")					
Ejemplo: EQD+CN+TPHU8157440+45G1'						

RFF Referencia

Función Especificar una referencia

Uso segmento EDIFACT C 9 Uso del segmento Port de R 1

Barcelona

C506	REFERENCIA	М	
1153	Calificador de referencia	M	an 3
1154	Número de referencia	С	an 35
1156	Número de línea	С	an 6
4000	Número de versión de la referencia	С	an 35
1060	Número de revisión	С	an 6

Uso del segmento

RF	F R	1			
Ser	Será obligatorio cuando EQD haga referencia a un contenedor				
М					
M	1153	Calificador de referencia			
	"SQ" Equipment sequence number				
R	R 1154 Número de referencia				
		Elemento #142: Número secuencial de contenedor			
Eje	Ejemplo: RFF+SQ:123'				

MEA Medidas

Función Especificar parámetros del equipo

Uso segmento EDIFACT C 9 Uso del segmento Port de O 2

Barcelona

Mensaje: COPARN E01 Página 20/36 Diciembre de 2014



6311	CALIFICADOR DE APLICACIÓN DE MEDIDAS	M	an 3
C502	DETALLES DE LA MEDIDA	С	
6313	Dimensión de la medida, codificada	С	an 3
6321	Significado de la medida, codificada	С	an 3
6155	Identificación del atributo de la medida	С	an 17
6154	Atributo de medida	С	an 70
C174	VALOR/RANGO	С	
6411	Calificador de la unidad de medida	M	an 3
6314	Valor de la medida	С	an 18
6162	Rango mínimo	С	n 18
6152	Rango màximo	С	n 18
6432	Dígitos significativos	С	n 2
7383	INDICADOR DE SUPERFÍCIE, CODIFICADO	С	an 3

Uso del segmento

ME	MEA O 2				
М	6311	CALIFICADOR DE APLICACIÓN DE MEDIDAS			
		"VOL" Volume			
		"AAE" Measurements. Se empleará para indicar valores de humedad			
R	C502	DETALLES DE LA MEDIDA			
R	6313	Dimensión de la medida, codificado			
		Con el calificador "VOL" en el DE6311:			
		"AAS" Air flow			
		Con el calificador "AAE" en el DE6311:			
		"AAO" Humidity			
R	C174	VALOR/RANGO			
M	6411	Calificador de la unidad de medida			
		"CBM" Metros cúbicos por hora			
		"HMD" Porcentaje de humedad en aire			
R	6314	Valor de la medida			
		Elemento #200: Flujo de aire requerido			
		Elemento #201: Porcentaje de humedad requerido			
		"Valor numérico de la medida"			
Eje	Ejemplo: MEA+AAE+AAO+HMD:80'				

TMP Temperatura

Función Especificar la temperatura a la cual se debe

Mensaje: COPARN E01 Versión: 3.1 / D99A Port de Barcelona Página 21/36 Diciembre de 2014



mantener el contenedor.

Uso segmento EDIFACT Barcelona

C 9

Uso del segmento Port de C 1 Se empleará cuando el consignatario quiera que el contenedor vacío se encuentre a una determinada temperatura en el momento de la recogida.

6245 CALIFICADOR DE LA TEMPERATURA	M an 3
C239 VALORES DE LA TEMPERATURA	С
6246 Valores de la temperatura	C n15
6411 Código de unidad de medida	C an 3

Uso del segmento

TM	TMP C1				
М	6245	CALIFICADOR DE LA TEMPERATURA			
		"1" Storage temperature			
R	C239	VALORES DE LA TEMPERATURA			
R	6246	Valores de la temperatura			
		Elemento #182: Temperatura de transporte			
		Valor de la temperatura.			
		Debe ocupar 3 posiciones y también puede incluir el signo negativo "-". Se podrá emplear un decimal, separado por un punto "."			
		Ejemplos válidos:			
		"012" 12 grados			
		"-004" -4 grados			
	"12.5" 12,5 grados				
		"-05.5" -5,5 grados			
R	6411	Código de unidad de medida			
		Los códigos que vienen indicados en la recomendación UN/ECE Nº 20 son :			
		"CEL" Celsius (centígrados)			
		"FAH" Fahrenheit			
Eje	Ejemplo: TMP+1+005:CEL'				

SEL Precinto

Función Identificar el precinto del equipo

Uso segmento EDIFACT C 9 Uso del segmento Port de 01

Barcelona

9308 PRECINTO	С	an 10
C215 EMISOR DEL PRECINTO	С	
9303 Agente que precinta, codificado	С	an 3
1131 Calificador de la lista de códigos	С	an 3
3055 Agencia responsable de la lista de códigos, codificado	С	an 3

Mensaje: COPARN E01 Página 22/36 Diciembre de 2014



9302	Agente que precinta	С	an 35
4517	CONDICIÓN DE PRECINTADO, CODIFICADO	С	an 3
C208	RANGO DEL NÚMERO DE IDENTIDAD	С	
7402	Número de identidad	М	an 35
7402	Número de identidad	С	an 35

Uso del segmento

SEL		C 1
0	9308	PRECINTO
		Elemento #126: Precinto del equipo "Número del precinto"
Eje	mplo:	SEL+PRECINTO'

FTX Texto libre

Función Proporciona información en forma de texto en

formato libre o codificado

Uso segmento EDIFACT C 9 Uso del segmento Port O 9

de Barcelona

4451	CALIFICADOR DEL OBJETO DEL TEXTO	M	an 3
4453	FUNCIÓN DEL TEXTO, CODIFICADO	С	an 3
C107	REFERENCIA DEL TEXTO		
4441	Texto libre, codificado	С	an 3
1131	Calificador de lista de códigos	M	an 3
3055	Agencia resoponsable de lista de códigos, codificado	С	an 3
C108 4440 4440	Texto libre Texto libre	C C	an 70 an 70
4440	Texto libre	C	an 70
4440 4440	Texto libre Texto libre	C	an 70 an 70
3453	IDIOMA, CODIFICADO	С	an 3

Mensaje: COPARN E01 Página 23/36 Diciembre de 2014



Uso del segmento

FT	(0 9	9	
М	4451	Calificador del objeto de texto	
		"BLR" Transport document remarks	
		"AAI" : General information	
		"LOI" Loading instruction	
		"AEB" Reefer instructions	
D	C107	ERENCIA DEL TEXTO	
M	4441	Texto libre, codificado	
		Elemento #184: Instrucciones de carga, codificadas	
		Con el calificador "LOI" en el DE4451:	
		Tabla de códigos, recopilada por ITIGG (versión 1.2 de su mensaje COPRAR),	
		con las instrucciones de carga más comunes (ver la tabla en el anexo sobre instrucciones de carga).	
		ilistrucciones de carga).	
		Con el calificador "AEB" en el DE4451:	
		Elemento #202: Indicador de humedad controlada	
		"HUM" Humedad controlada	
		Se empleará este código para indicar que se debe controlar la humedad. En	
		este supuesto, el valor requerido deberá indicarse en el segmento MEA de este	
		grupo.	
		Elemento #203: Indicador de rejillas de ventilación cerradas "VTC" Rejillas de ventilación cerradas	
		Elemento #204: Indicador de rejillas de ventilación abiertas	
		"VTO" Rejillas de ventilación abiertas	
		"NTP" Número de sondas de temperatura solicitadas	
D	C108	TEXTO LITERAL	
М	4440	Texto libre	
		Elemento #149: Observaciones a la documentación del transporte	
		Con los calificadores "BLR" o "AAI" en el DE4441:	
		Observaciones e informaciones de tipo general en formato de texto libre.	
		Posibilidad de emplear hasta 350 caracteres (5x70)	
		Elemento #205: Porcentaje de aperura de las rejillas de ventilación Con el calificador "VTO" en el DE4441:	
		Podrá emplearse para indicar el porcentaje de apertura de las rejillas de	
		ventilación	
		Elemento #206: Número de sondas de temperatura requeridas	
		Con el calificador "NTP" en el DE4441:	
		Se empleará para indicar el número de sondas de temperatura solicitadas junto	
		con el contenedor vacío refrigerado	
		-TV BLB (NOTBLIGGIONES)	
Ejemplo: FTX+BLR+++INSTRUCCIONES'			
	FTX+LOI++RCT'		
	F	FTX+AEB++VTO+60'	
	F	TX+AEB++HUM'	
	F	TX+AEB++NTP+3'	



Segment Trailer: UNT

UNT Final de mensaje

Función Finalizar un mensaje, dando el número total de

segmentos del mensaje y la referencia del número

de control del mensaje.

Uso segmento EDIFACT M 1 Uso del segmento Port M 1

de Barcelona

0074	NÚMERO DE SEGMENTOS EN UN MENSAJE	М	n 6
0062	NÚMERO DE REFERENCIA DEL MENSAJE	М	an 14

Uso del segmento

UN	UNT M 1				
М	0074	NÚMERO DE SEGMENTOS EN UN MENSAJE			
		Especifica el número total de segments incluidos en el mensaje			
М	0062	NÚMERO DE REFERENCIA DEL MENSAJE			
		Es el mismo que se ha indicado previamente en el elemento de datos 0062 del segmento UNH. De esta forma se comprueba la finalización del mensaje.			
Eje	Ejemplo: UNT+26+FTLM2005012345'				

Mensaje: COPARN E01 Versión: 3.1 / D99A Port de Barcelona Página 25/36

Diciembre de 2014



5 Elementos de información del mensaje

Código Ft del elemento de datos	Elemento de información	Segmento del mensaje EDIFACT	Elemento de datos del mensaje EDIFACT	Indicador de estado o uso. Entréguese del contenedor vacío.
#1	Referencia del mensaje	BGM	1004	R
#2	Función del mensaje	BGM	1225	R
#3	Fecha de confección del documento	DTM	2380	R
#5	Información adicional	FTX	4440	0
#8	Información de los cambios	FTX	4440	0
#160	Medio de contacto por e-mail (emisor del mensaje)	FTX	4440	0
#152	Medio de contacto por e-mail (receptor del mensaje)	FTX	4440	0
#9	Número de orden de entrega (entréguese)	RFF	1154	R
#18	Referencia del exportador	RFF	1154	0
#19	Número de booking	RFF	1154	R
#17	Referencia a un mensaje previo	RFF	1154	0
#193	Referencia al contrato de leasing	RFF	1154	0
#194	Referencia del transitario	RFF	1154	0
#21	Fecha de expiración del entréguese	DTM	2380	R
#65	Fecha prevista de recogida del contenedor	DTM	2380	R
#42	Calificador de la etapa de transporte	TDT	8051	M
#44	Modo de transporte	TDT	8067	R
#45	Código de la línea	TDT	3127	R
#46	Literal del nombre de la línea	TDT	3128	R
#74	Nombre y dirección del lugar de recogida del equipo vacío	NAD	C058	R
#76	Nombre y dirección del nuevo responsable del equipo vacío	NAD	C058	0
#78	Nombre y dirección de la empresa de transporte por carretera	NAD	C058	0
#79	Nombre y dirección del operador de ferrocarril	NAD	C058	0
#80	Nombre y dirección del consignatario	NAD	C058	R
#121	Calificador del equipo	EQD	8053	R
#122	Matrícula del equipo	EQD	8260	0
#123	Tipo y tamaño del equipo	EQD	8155	0
#142	Número secuencial de contenedor	RFF	1154	R
#200	Flujo de aire requerido	MEA	6314	0
#201	Porcentaje de humedad requerido	MEA	6314	0
#182	Temperatura de transporte	TMP	6246	0
#126	Precinto del equipo	SEL	9308	0
#202	Indicador de humedad controlada	FTX	4441	0
#203	Indicador de rejillas de ventilación cerradas	FTX	4441	0
#204	Indicador de rejillas de ventilación abiertas	FTX	4441	0
#205	Porcentaje de apertura de rejillas	FTX	4440	0
#206 #149	Número de sondas de temperatura Observaciones a la documentación del transporte	FTX FTX	4440 4440	0

Mensaje: COPARN E01 Versión: 3.1 / D99A Port de Barcelona



6 Relación de segmentos para cada función del mensaje

Se indica, para cada función del mensaje, al lado de cada segmento, los indicadores de estado del mensaje COPARN del directorio D.99A del estándar y los indicadores de uso de esta guía desarrollada por el Port de Barcelona.

1- Entréguese del contenedor vacío

		EDIFACT D99A	Port de Barcelona		
Segme					
UNH	Cabecera del mensaje	M1	M1		
BGM	Inicio del mensaje	M1	M1		
DTM	Fecha/Hora/Periodo	C9	R1		
FTX	Texto libre	C9	O4		
Segment Group 1		C 9	R 2 / O 4		
RFF	Referencia	M 1	M 1		
DTM	Fecha/Hora/Periodo	C 9	O 2		
Segment Group 2		M 1	M 1		
TDT	Detalles del transporte	M 1	M 1		
Segment Group 3		M 9	M 3 / O 1		
NAD	Nombre y dirección	M 1	M 1		
Segment Group 9		M 9999	M 9999		
EQD	Detalles de equipo	M 1	M 1		
RFF	Referencia	C 9	R 1		
MEA	Medidas	C 9	O 2		
TMP	Temperatura	C 9	O 1		
SEL		C 9	O 1		
FTX	Texto libre	C 9	O 9		
Segment Trailer					
UNT	Final de mensaje	M 1	M 1		

Mensaje: COPARN E01 Versión: 3.1 / D99A Port de Barcelona



7 Ejemplos

1- Entréguese del contenedor vacío

Mensaje de alta

UNH+FTLM2005012345+COPARN:D:99A:UN:FTLM10'

BGM+136+08000000Z2005012345+9'

DTM+137:200507011158:203'

FTX+ZSE+++Paul-White@shipagent.es'

FTX+ZRE+++ John-Brown@depot.es '

RFF+AAJ:SHIPAGENT5678'

DTM+36:200507031200:203'

RFF+BN: XYZ01234567'

RFF+SI:EXPORTER4567'

TDT+20++1++MID:::MIDEAST'

NAD+CN+08111111X+SHIPPINGAGENT'

NAD+GA+08000000Z+HAULIER'

NAD+CR+0822222Y+DEPOT'

EQD+CN++42G1'

RFF+SQ:CNT00023'

FTX+BLR+++ ENTREGAR PRECINTO ARMADOR'

UNT+17+FTLM2005012345'

Nota: Determinados caracteres que aparecen en el ejemplo no pertenecen al repertorio de caracteres definido por defecto en los intercambios UN/EDIFACT, entre ellos el símbolo "@" o las letras minúsculas. Por ello, en el elemento de datos 0001 del segmento UNB deberá indicarse "UNOC", en lugar del valor por defecto "UNOA" que se corresponde con el conjunto de caracteres ISO 8859-1 que también permite las letras acentuadas.



8 Anexos

8.1 Lista de códigos del elemento de datos 4451 del segmento FTX

- AB Away from boiler
- AF Away from foodstuff
- AL Away from living quarters
- BC Block stowage
- EO Except on decktop
- KC Keep cool
- NO No overstow
- OD On deck stowage
- OP On deck protected
- OT On decktop
- TS Top stowage
- UD Under deck stowage
- UT Under deck top stowage
- UW Under waterline
- RF Equipment off-repair
- RN Equipment on-repair
- SP Equipment put aside for inspection
- SQ Equipment stuff on quay
- UQ Equipment unstuff on quay
- TF Equipment transfer from shipping line TT Equipment transfer to shipping line
- IN Equipment receival
- IO Equipment left and received
- CVE Set clear for verification
- CAP Set clear for appraisal
- CFU Set clear for fumigation
- CSP Set clear for inspection
- COR Set clear for other reasons
- BRS Block order reserved for specific order
- BSO Block order shipper owned container
- BSU Block order unit sold
- BNC Block order no use for commercial announcement
- RCT Reefer order to connect to terminal electric means and control temperature
- RCS Reefer order to connect to ship electric means and control temperature

Este código no aparece en el listado mencionado, se ha definido para su uso local en el Puerto de Barcelona para indicar los contenedores reefer que deben conectarse a bordo del buque.

- RCD Reefer order to connect to diesel group and control temperature
- RCO Reefer order to connect to clip on and control temperature
- RPT Reefer order pre-trip inspection
- RTA Reefer order to tank a reefer container
- COB Reefer order to connect on board and do not connect while the container is at the container yard

Este código no aparece en el listado mencionado, se ha definido para su uso local en el Puerto de Barcelona para indicar los contenedores reefer que deben conectarse a bordo del buque pero no deben conectarse durante su estancia en la terminal.

- LLO Load
- LDI Discharge
- LBU To be bundled
- LGO General order
- LLA Lash
- LME To be measured

Mensaje: COPARN E01 Página 29/36 Diciembre de 2014



LSH	Shift on the same means of transport
LST	Stick
LWE	To be weighed
CCN	Customs clearance not to be arranged
CCY	Customs clearance to be arranged
CON	Not containerised goods
COY	Containerised goods
DIR	Discharge directly from one means of transport to another
FC	Goods to be cooled or frozen during operation
ISH	Discharge from means of transport into a shed
LCK	Discharge from means of transport into a locker
MPN	Goods are not a marine pollutant under MARPOL
MPY	Goods are a marine pollutant under MARPOL
NC	Goods are not to be cooled or frozen during operation
ODN	Goods will not exceed dimensions of the equipment
ODY	Goods will exceed dimensions of the equipment
OQU	Discharge from means of transport onto quay
RES	Restow on same means of transport
Τ	In transit (remain on board)
RD	Refuel diesel reefer unit
RG	Refuel gas reefer unit
1	Equipment to be sealed
2	Equipment to be dry and clean
3	Equipment to be odourless
4	Equipment to be pre-tripped
5 50	Equipment to be fumigated Contents to be sampled on acceptance
51	Connect to reefer bridge immediately
52	Roll tarpaulins
53	Vents to be open
6	Endwalls of flatracks to be collapsed
7	Bundled flatracks to be cut
AFH	Under deck, away from heat
ALU	Limited maximum stacking height
BOT	Load at bottom of hold
C	Put aside for cleaning
COV	To be covered
CSC	Put aside for examination of CSC plate
DEU	Cargo packages are to be undone
DRY	Do not connect to reefer/porthole bridge
	a implementación del mensaje, se empleará este código para indicar que un contenedor
	co se emplea para transportar carga seca y no debe ser conectado ni durante su
	ia en la terminal ni a bordo del buque. La indicación de este código equivale a indicar
que en HTK	contenedor frigorífico no está activo. Load with connection to heated tanks
INB	Under deck, or on deck to be built in
KFF	Load in frost-free cell position
LPN	Loading not permitted
LPY	Loading permitted Loading permitted
PRE	Put near reefer bridge and pre-trip equipment
REP	Put aside for repair
RC	Put aside for repair and cleaning
REC	Packages are to be re-composed/re-bundled
RFR	Reefer under deck
SAM	Put acida for complina

Put aside for sampling

Ship does not need to be loaded/discharged Ship needs to be loaded/discharged

SAM

SHN SHY



SPC Specified cell position SRT To be sorted out

TAR Put aside to roll tarpaulins before loading

TOP Load on top layer in hold

Mensaje: COPARN E01 Versión: 3.1 / D99A Port de Barcelona Página 31/36

Diciembre de 2014



Diciembre de 2014

9 Mantenimiento de la guía

El contenido de esta guía se ha elaborado y aprobado por el Port de Barcelona. Posteriormente, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria lo ha aprobado. Cualquier modificación posterior deberá llevarse a cabo siguiendo esta misma metodología.

Para cualquier solicitud de cambio o cuestiones relacionadas con esta implementación, deberán dirigirse a:

Secretaría del Port de Barcelona

Fax: +34 93 298 21 08

E-mail: forum.telematic@portdebarcelona.cat

WWW www.forumtelematic.org

Mensaje: COPARN E01 Página 32/36 Versión: 3.1 / D99A

Port de Barcelona